



www.quilt-design.no
email: info@quilt-design.com

Veske i batikstoff

Modell og beskrivelse
Eva S. Johansen

Vennligst respekter at mønstret er kun til ditt personlig bruk. Kopiering og viderefordeling er ikke tillatt.

Du trenger:

65 cm av stoff 1 til hoveddelen av vesken + innvendig lomme og hanker

20 cm av stoff 2 øvre kant på vesken

20 cm av stoff 3 til tittekant + hanker

50 cm til fôr, enten stoff 3 eller ditt eget valg

50 cm til innerfôr – kan brukes et utslitt laken

50 cm vatt

Innlegg til hanker – i modellen er hankene 75 cm kuttemål hver

Tynn vatt til lomme


1 karabinkrok til å henge nøkler eller lignende i

Kuttemål:


- 1 Av stoff 1 kuttet 2 stk rektangler 16,5" x 11,5", del A på tegning 1
- 2 Av stoff 2 kuttet 2 stk rektangler 16,5" x 4,5" til øvre del på vesken, del B på tegning 1
- 3 Av stoff 1 kuttet 2 stk 8,5" x 6,5" til innvendig lomme.
- 4 Litt tynn vatt kuttet 1 stk. 8,5" x 6,5" til innvendig lomme.
- 5 Tittekant av stoff 3, 2 stk. 1 ¼" x 16,5"
- 6 Av fôrstoffet kuttet 2 stk. 12,5" x 16,5". Tilsvarende del A på front av vesken.
- 7 Til øvre kant på fóret kuttet 2 stk. 3,5" x 16,5" av stoff 1. Tilsvarende del B på front av vesken
- 8 Lukkekant av stoff 3 kuttet en remse 1,5" bred i stoffets bredde.
- 9 Av stoff 3 kuttet en remse til knapphempe, 5 ¼" x 1,5".
- 10 Av stoff 1 kuttet en remse til hempe til karabinkrok, 4" x 2"
- 11 Av stoff 1 kuttet remser til hanker, så lange du ønsker og 1" bredere enn hankeinnlegget.
- 12 Av stoff 3 kuttet remser til hanker, så lange du ønsker og i samme bredde som hankeinnlegget.
- 13 Bruk dobbel vatt til vesken.
- 14 Bruk et gammelt laken til innerfôr.

Syveiledning:

- 1 Press tittekanten dobbelt og legg den sårkant mot sårkant med øvre kant på veskedel A.
- 2 Legg så den veskedel B rette mot rette på veskedel A/tittekanten og sy lagene sammen. Press. Gjør dette på både for og bakstykket på vesken.
- 3 Skjær vatt og innvendig for til for og bakstykke og nål fast.
- 4 Quilt som du ønsker.
- 5 Renskjær alle delene.
- 6 Sy veskens sidesømmer og bunnsøm.
- 7 Sy tvers over de to nederste hjørnene, ca 3". Se tegning 2.




Tegning 1



Tegning 2

- 8 Lommen:
Legg lommedelene rette mot rette og et stykke tynn vatt oppå. Sy rundt, men la det stå åpent et stykke til å vrenge gjennom.
- 9 Hempen til karabinkroken: Brett langsiden inn mot midten, deretter brettes det en gang til på midten. Sy stikning på begge langsiden. Se tegning.



- 10 Fór: Sy som veskens front, men uten tittekant. Sy hempen m/karabinkroken med i sømmen ca 2" inn fra sidekanten, slik at den henger ned i vesken.
- 11 Sy på lommen på det stykket som har karabinkrok.
- 12 Sy sammen fórsiden og bunnsømmen. Sy tvers over på hvert hjørne i bunnen.
- 13 Hanker: Bruk hankeinnlegg og kutt stoff 1 i samme bredde som dette og i den lengden du ønsker.
- 14 Kutt remser av stoff 3 så lange du ønsker hankene og 1" bredere enn hankeinnlegget.
- 15 Legg hankeinnlegget og stoffremsen midt på hankestoffets vrangside.
- 16 Brett inn 1/4" på hver langside på hankestoffet og brett rundt hankeinnlegget. Sy stikning på hver side.
- 17 Sy hempe til knapp på samme måte som til karabinkroken.
- 18 Legg hempen midt på rettsiden av veskens bakstykke og fest med knappenåler.
- 19 Nåll fast hankene, 4,5" inn fra hver side.
- 20 Legg fóret inn i vesken, vrangle mot vrangle.
- 21 Fest fóret med knappenåler.
- 22 Sy på lukkekanten på fra forsiden og sy noen ekstra ganger over der hvor hankene sitter.
- 23 Sy lukkekanten fast for hånd på innsiden av vesken.
- 24 Sy på knapp på forsiden av vesken.
- 25 For å stive opp bunnen, kan du sy et hylster som du putter en papplate inni. Mål bredden og lengden på veskens bunn og skjær til en papplate i dette målet. Skjær en stoffbit som er dobbelt så bred som papplaten + sømmonn og som er 3" lengre enn papplaten. Brett dobbelt, sy den ene kortsiden og langsiden. Vreng. Legg inn papplaten og brett inn overskytende stoff. Åpningen kan eventuelt syes igjen.