



Smykkeetui og pompadur

Du trenger tre stoff á 30 cm – hovedstoff, matchende tilleggsstoff og kontraststoff, vatt ca 10" x 20" til smykkeetui og 14" x 13" til pompaduren. To stk glidelåser, litt lengre enn 7,5", anorakksnor ca 1,5 m til pompaduren. Førstoff til pompadur 14" x 13". En trykknapp til ringholderen.

Smykkeetui:

Kutt:

1 stk forside 9" x 16" av hovedstoffet – dette skal

senere renskjæres.

1 stk. av tilleggsstoff 9" x 16", 1 stk vatt 9" x 16"

Legg vatt mellom hovedstoffet og tilleggsstoffet, og quilt i et passende mønster.

Renskjær til stykket er 7,5" x 14,5"



Lag to lommer slik av tilleggsstoffet:

Kutt et stykke 10,5 x 7,5", brett dobbelt med rettsiden ut.

Kutt et stykke 6,5 x 7,5", brett dobbelt med rettsiden ut.

Kutt to stk 2,5" x 7,5", brett dobbelt, slik at du får to smale remser som skal være øvre kant på glidlåslommen.

Sy fast glidlåsen til den smale delen slik: Legg sårkantene kant i kant med glidelåskanten (se bilde 2), sy fast. Legg lommeposen med bretten på glidlåsen slik at bretten ligger kanten av glidelåsen. Se bilde 3. Sy fast. Gjør dette med begge lommene.




Ringholder:

Kutt et stykke 10" x 2" og brett inn ¼" på hver kortende. Deretter bretts hver langside inn mot midten og press, brett en gang til og press. Sy stikninger rundt. Se bilde 4 . Av remsen kuttes et stykke på 2,5".

Plasser den lille biten og den lange biten slik bildet viser på det quiltede stykket og sy fast. Den lange biten skal overlape med 1". Sy på trykknappen.



Legge lommene på hver kortende av det quiltede stykket. Sy fast øvre kant av lommen til for hånd eller sy en stikning. Sy over glidelåsen frem og tilbake noen ganger mer innenfor der du kutter av glidelåsen. Se bilde 5.



Sy på lukkekant i kontraststoffet rundt hele etuiet.

Snor til å knyte rundt etuiet:

Kutt et stykke på 30" x 1,5" av kontraststoffet. Syes som ringholderen. Brett den i to like deler og fest den brettede snoren i lukkekanten midt på kortsiden på forsiden av det quiltede stykket.

Pompadur til solkremen:

Kutt 2 stk. 13,5" x 12,5" av hovedstoffet. Skal renskjæres til 12,5" x 11,5"

Kutt 2 stk. 13,5" x 12,5" av forstoffet.

Kutt 2 stk. 13,5" x 12,5" av vatten.

Kutt 2 stk. 11,5" x 5" av tilleggsstoffet til øvre kant m/løpegang.


Kutt 2 stk. 11,5" x 6" av kontraststoffet til innsiden av øvre kant m/løpegang.

Kutt 1 stk. 2" x 24" og brett dobbelt med retten ut til tittekant.

Kutt 2 stk 1,5" x 12,5" og 1 stk 1,5" x 11,5" av forstoffet til innvendige lukkekanter.

Legg vatt, hovedstoff og fór lagvis og quilt i ønsket mønster. Renskjær til 12,5" x 11,5" (høyden er 12,5"). Kutt tittekanten i to like lange deler – skal måle 11,5". Legg tittekantene sårkant mot sårkant på pompaduren og sy fast noen millimeter fra øvre kant. Sy sidesømmene, men ta med lukkekanten i sømmen. Se bilde 6. Sy til lukkekantene til for hånd eller med maskin. Sy bunnsømmen og ta med lukkekanten i

sømmen også her. Sy fast lukkekanter. Lag bunnen ved å sy tvers over hjørnene i bunnen, se bilde 7. Sømmen skal være 5". Siksak over sømmen eller sy fast lukkekanter.



pompaduren. Nå fast. Legg den andre kanten på innsiden av pompadure, rettsiden inn mot vrangsidan av pompaduren. Nå fast alle lagene. Sy fast. Se bilde 9.

Ta to av øvre kant i kontraststoffet og sy sammen i kortendene. Press sømmonnet til hver side. Ta de to andre og sy sammen i kortendene, men la stå åpent midt på 2" fra øvre kant og 2" fra nedre kant på begge sider. Se bilde. Brett inn sømmonnet det hvor åpningen er og sy fast sømmonnet. Denne ytterste kanten legges nå rette mot rette av pompaduren slik at sidesømmene matcher sidesømmene på



Press kantene oppover. Sy en løpegang midt på.

Tilleggsstoffet brettes over på fremsiden av øvre kant og slik at det blir en fin lukkekant. Sy en stikning rundt. Se bilde 11. Træ en anorakksnor i løpegangen.

